



Agrate Brianza, 27/04/2016

Spett.le
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANAVIA CAVOUR 2
50129 FIRENZE FI

Gentilissimo Cliente,

nel ringraziarla per aver scelto Pitney Bowes, La informiamo che Poste Italiane ha provveduto ad attivare il **Conto Contrattuale 601009506101** per l'utilizzo della vostra macchina affrancatrice (Codice cliente CRM 3900158803).

Sicuri che l'affrancatrice consegnata incontrerà il Suo gradimento, siamo lieti di fornirLe qui di seguito alcune semplici informazioni utili per attivarla. Qualora non sia Lei la persona interessata all'utilizzo della stessa, Le chiediamo cortesemente di inoltrare la presente comunicazione alla persona di riferimento.

Come attivare la vostra affrancatrice:

1. Effettuare un Bonifico per la prima ricarica sul **Conto Corrente Postale** intestato a **"AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL"**
IBAN: IT 43 H 07601 01600 001004704191
vincolato a favore di Poste Italiane, indicando il seguente riferimento nelle note descrittive

- Conto PBaffranc@posta: 12289
- Matricola : 4036541

(utilizzare le stesse modalità per effettuare le successive ricariche)

2. Quando avremo visibilità dell'accredito del Bonifico provvederemo ad avvisare un nostro tecnico di zona che Vi contatterà per fissare con Voi il giorno di INSTALLAZIONE.

Dati identificativi vostra affrancatrice:**Matricola : 4036541****ZZIMA : D97B****Conto PbAffranc@posta : 12289****Consumabili per la vostra affrancatrice:**

E' possibile ordinare il materiale di consumo telefonando al numero verde 800903281, inviando un fax allo 039/9899580 oppure una e-mail a consumabili.it@pb.com o collegandosi al sito www.pbdirect.it

Come ricevere assistenza:Supporto tecnico:
039 - 98 99 503pbAffranc@posta :
039 - 98 99 502Consumabili/Telesales :
800903281**Supporto on line :**

Per conoscere in tempo reale la vostra situazione basta accedere all'AREA CLIENTI del portale www.pbaffrancaposta.com con le seguenti credenziali

Username: **D97B**

N.B. Al primo collegamento, cliccare su "Entra" senza inserire una Password. Sarà possibile impostare una Password successivamente .

Prerequisiti per installazione MAAF :

Le nuove macchine affrancatrici pb@Affrancaposta di Pitney Bowes necessitano di un collegamento verso l'esterno per effettuare aggiornamenti tariffari, aggiornamenti software, ricariche e trasmissione dati verso il gestore nazionale Poste Italiane.

La macchina da voi scelta dispone di varie tipologie di connessione:

- ✦ **Linea telefonica Analogica.**(la macchina possiede un modem analogico a 56Kb)
- ✦ **Punto Lan** con aperte le porte 80 – 443 – 21 – 53 (non è possibile usare altre porte), e indirizzo IP sia di tipo fisso che rilasciato in DHCP dai server.(non è possibile impostare parametri Proxy)
- ✦ **Connessione USB** su Computer situato vicino, sul quale sia disponibile la navigazione internet. Installando un piccolo programma l'affrancatrice sfrutterà la connessione internet del PC per effettuare i vari download ed upload necessari
- ✦ Utilizzo di un **convertitore Analogico/GSM** da collegare ad una delle porte Usb della MAAF.(necessità di scheda Tim Prepagata).

Una sola di queste è sufficiente per stabilire la connessione verso l'esterno.

Prerequisiti per installazione software Scheda Rendiconto :

Software per la generazione della scheda rendiconto giornaliera a PC per affrancatrici Postage by Phone pbAffranc@postata. Non necessita di un PC dedicato e costantemente collegato alla macchina, lo scarico dati può avvenire a fine lavorazione.

Requisiti di Sistema per un corretto funzionamento :

- ✦ **Sistema Operativo :**
 - Windows XP (SP3) 32/64 bit
 - Vista 32/64 bit
 - 7 (seven) 32/64 bit
- ✦ **Processore :**
 - Minimo 1 ghz
- ✦ **Ram :**
 - Minimo 1Gigabyte
- ✦ **Spazio libero su disco :**
 - Minimo 3 Giga
- ✦ **NetFrameWork 3.5 sp1 o superiore.**
- ✦ **Scheda di rete ethernet 10/100. Il collegamento tra PC e MAAF deve essere necessariamente di tipo LAN.**
- ✦ **Aggiornamenti Windows(qualsiasi versione) recenti.**
- ✦ **PC su cui viene installato il software che deve avere indirizzo IP statico.**

La predisposizione di tali requisiti è vincolante per una corretta installazione del vostro sistema. Il nostro supporto tecnico è a disposizione, telefonando ai numeri riportati nella sezione "Come ricevere assistenza", per qualsiasi informazione o delucidazioni in merito.